


EINRICHTUNG VON E-MAIL-PROGRAMMEN



WINDOWS LIVE MAIL (POP3)

Halten Sie zur Einrichtung des E-Mail-Programms bitte folgende Daten bereit:

- Ihre NetCologne-E-Mail-Adresse (nc-mustermann@netcologne.de)
- Ihren Benutzernamen (nc-mustermann)
- Ihr Passwort (Finden Sie auf der Auftragsbestätigung)

1. Starten Sie das Programm „**Windows Live Mail**“.
2. Wählen Sie in der Menüleiste über den Punkt „**Extras**“ den Punkt „**Konten**“ aus.
3. Im Dialogfeld „**Konten**“ klicken Sie auf „**Hinzufügen**“.
4. Unter „**Kontotyp auswählen**“ wählen Sie „**E-Mail-Konto**“ aus und bestätigen die Auswahl mit „**Weiter**“.
5. Im folgenden Fenster tragen Sie Ihre persönlichen Daten ein und bestätigen im Anschluss auch diesen Dialog mit „**Weiter**“.

Windows Live Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, können Sie später eine erstellen.

[Bei Windows Live anmelden](#)

E-Mail-Adresse: [Windows Live-E-Mail-Adresse holen](#)

Kennwort:


Dieses Kennwort speichern

Anzeigenname für Ihre gesendeten Nachrichten:

Servereinstellungen manuell konfigurieren

Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail verwendet werden, einschließlich Hotmail, Gmail und viele weitere.

EINRICHTUNG VON E-MAIL-PROGRAMMEN



6. Wählen Sie im nun folgenden Dialogfenster für den Posteingangsserver den Servertyp **POP** aus, tragen Sie die Serveradresse **pop3.netcologne.de** ein und füllen das Feld **Port** mit dem Wert **995**.

Als Postausgangsserver geben Sie, wie in der Abbildung angegeben, **smtp.netcologne.de** und im Feld **Port** den Wert **25** ein.

Achten Sie darauf, dass wie in der Abbildung angegeben, sowohl beim Posteingangs- als auch beim Postausgangsserver die Häkchen für die **sichere Verbindung (SSL)** gesetzt sind.

Auch muss in den Informationen für den Postausgangsserver das Häkchen bei „**Erfordert eine Authentifizierung**“ gesetzt sein.

Bestätigen Sie nun auch diesen Dialog mit „**Weiter**“.

Windows Live Mail

Servereinstellungen konfigurieren

Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.

Informationen zum Posteingangsserver

Servertyp: POP

Serveradresse: pop3.netcologne.de Port: 995

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Authentifizierung mit: Klartext

Anmeldebenutzername: nc-musterma

Informationen zum Postausgangsserver

Serveradresse: smtp.netcologne.de Port: 25

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Erfordert eine Authentifizierung


Abbrechen Zurück Weiter

Warum empfehlen wir die Einrichtung mit IMAP?


Beim Abrufen Ihrer E-Mails über das IMAP-Protokoll werden alle E-Mails auf dem Server gespeichert und können auf allen Geräten (PC, Tablet, Smartphone usw.) abgerufen werden. Eine Wiederherstellung Ihrer E-Mails im Falle eines Geräteschadens ist in diesem Fall problemlos möglich. Ein weiterer Vorteil: Alle vorhandenen Ordner und E-Mails synchronisieren sich automatisch mit allen Geräten, auf denen Sie ein NetCologne-IMAP-Konto eingerichtet haben.

Wenn Sie Ihre E-Mails über das POP3-Protokoll abrufen, werden alle E-Mails in Ihr E-Mail-Programm geladen, dort lokal gespeichert und zugleich vom Server gelöscht. Das bedeutet, Sie können Ihre E-Mails nicht auf mehrere Geräte laden und bei einem Geräteschaden oder Diebstahl verlieren Sie nicht nur das Endgerät, sondern auch alle gespeicherten Nachrichten.

EINRICHTUNG VON E-MAIL-PROGRAMMEN



7. Durch bestätigen des Fensters mit einem Klick auf „**Fertig stellen**“ haben Sie nun Ihr NetCologne-E-Mail-Konto erfolgreich eingerichtet.



Sie können nun Ihre E-Mails unter der NetCologne-E-Mail-Adresse empfangen und versenden.